
Koelypsyjen
tallentaminen Minun Maatilani –ohjelmistolla kun lypsytiedot
lähetetty Lelystä LDEX palvelun kautta



Koelypsyjen tallennus Minun Maatilastani kun lypsytiedot lähetetty LDEX –palvelun kautta

Kirjaudu Minun Maatilaani

Avaa nautavalikosta koelypsyjen tallennus (pisaran kuva)

- Koelypsypäivään uusi kl ja anna pv
- Lypsykertoja/pv → Klikkaa aktiiviseksi ”jatkuva”
- Koelypsyn suorittaja → Viljelijä/Asiantuntija
- Näytteenotto → Ei näytettä/ Näyte otettu
- Maidon tilakäyttö l/pv

Kun olet valinnut Lypsykertoja/pv arvoksi jatkuvan, ohjelma hakee LDEX rajapinnan kautta lähetettyjä lypsytietoja. Jos annetulle päivälle löytyy lypsytietoja, haetaan ko. päivästä kaikki lypsyt 96 tuntia taaksepäin. Näytöllä näytetään kaikki eläimet joilta ko. aikaikkunasta löytyy lypsyjä.

Punaisella ”pallolla” merkatuilla eläimillä on jokin syy, että näille eläimille ei pysty tallentamaan lypsyä ko. päivälle esim.

1. Eläimille ei siirtotiedostosta löydy tarpeeksi paljon lypsytietoja että tiedot voitaisiin tallentaa
2. Eläimeltä ei löydy poikimista
3. Poikiminen liian lähellä koelypsyä
4. Eläin on järjestelmän mukaan ummessa annettuna päivänä

Tällaiset lehmäriivit tulee poistaa ennen tallennusta eläinrivin perässä olevalla Roskakori-painikkeella.

Oranssilla ”pallolla” merkatuille eläimille on tullut jokin huomautus lypsyistä, mutta ne saavat laskennassa maitomäärän ko. koelypsypäivälle.

Kun tiedot on tarkastettu klikkaa lopuksi Tallenna ja lasketa -painiketta. Tallennuksen jälkeen näet lasketun maitotiedon Tapahtumat ja listaukset -osiossa esimerkiksi uudesta Tuotos ja 12 koelypsyä -listasta.

Koelypsyn tallennusnäytön kuva seuraavalla sivulla.


























Koelypsyn tallennusnäyttö

Koelypsypäivä Uusi kl ▼ 14.09.2017 Lypsykertoja/pv 1 2 3 jatkuva os. imetys

Koelypsyn suorittaja viljelijä asiantuntija Näytteenotto Ei näytettä Näyte otettu

Maidon tilakäyttö, l/pv

Kaikki ▼ Tilava ▼ Eläimiä listalla

 >	EU-tunnus	Korva	Nimi	Sairas	
 >				normaali ▼	
 >				normaali ▼	
 >				normaali ▼	
  >				normaali ▼	
  >				normaali ▼	
  >				normaali ▼	
 >				normaali ▼	
 >				normaali ▼	
  >				normaali ▼	
 >				normaali ▼	